



Svarta Fåret

2616



Soft Lama Fine, 100% baby lama

Storlek: Dam

Garnåtgång,

poncho: 5 n.fg 962

sjal: 4 n.fg 922

Garnalternativ: Baby Merino, Lisa

Virkad poncho och sjal
SOFT LAMA FINE, 100% baby lama
2616

Storlek: Dam
Garnåtgång:
Poncho: 5 n.fg 964 (mörklila)
Sjal: 4 n.fg 922 (beige)

Garnalternativ: Baby Merino, Lisa. Garnåtgången blir annorlunda i en annan kvalitet.

Virknål: Svarta Fåret 3½ mm

Virkfasthet: 1 ruta mäter ca 18 cm med virknål 3½ mm. **OBS!** Kontrollera virkfastheten noga. Virkar du för fast, byt till en grövre virknål. Virkar du för löst, byt till en finare virknål. Stämmer inte virkfastheten får arbetet fel mått och angiven garnåtgång kan ändras.

Virkförklaringar:

Lm (luftmaska): Gör en ögla X stick ner nålen i ögla och drag igenom garnet. Upprepa från X till önskat antal m erhållits.

Sm (smygmaska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1m, drag igenom m på nålen.

Fm (fast maska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), 1 omslag drag garnet igenom dessa m

St (stolpe): Gör ett omslag om nålen, stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (3 m på nålen), 1 omslag drag garnet igenom 2 m 2 ggr.

Dst (dubbelstolpe): Gör 2 omslag av nålen, stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (4 m på nålen), drag igenom 2 m 3ggr.

3 dubbelstolpar tillsammans (3 dst tills): Virka 3 dst men spar sista genomdraget på varje dst, drag till sist genom de 4 m på nålen.

Luftmaskbåge (lmb)

Virka först 1 ruta, varv 1-8. Virka därefter ihop rutorna på sista varvet allt eftersom. Se under montering för resp modell hur rutorna ska virkas ihop.

RUTA

1:a dst på varven virkas som 4 lm.

Virka 8 lm och slut till en ring med 1 sm.

Varv 1: 1 lm, 16 fm om lm-ringen, sluta med 1 sm i 1:a fm.

Varv 2: 3 dst tills i samma m som sm på föreg v, 5 lm, X hoppa över 1 fm, 3 dst tills i nästa m, 5 lm, uppr fr X, sluta med 1 sm i 1:a dst-gruppen.

Varv 3: sm till mitten av lmb, X 1 dst + 2 lm + 1 dst i den mittersta lm av de 5 lm, 3 lm, 3 dst + 2 lm + 1 dst + 2 lm + 3 dst i den mittersta lm i nästa lmb av 5 lm, 3 lm, uppr fr X, sluta med 1 sm i 4:e lm i början.

Varv 4: 1 sm om lmb mellan 2 dst, X 1 dst + 2 lm + 1 dst om lmb mellan 2 dst, 3 lm, 3 dst tills över nästa 3 dst, 3 lm, 3 dst + 2 lm + 1 dst + 2 lm + 3 dst i nästa dst, 3 lm, 3 dst tills över nästa 3 dst, 3 lm, uppr fr X, sluta med 1 sm i 4:e lm i början.

Varv 5: 1 sm om lmb mellan 2 dst, X 1 dst + 2 lm + 1 dst om lmb mellan 2 dst, 3 lm, 1 dst i toppen av 3 dst tills, 3 lm, 3 dst tills över nästa 3 dst, 3 lm, 3 dst + 2 lm + 1 dst + 2 lm + 3 dst i nästa dst, 3 lm, 3 dst tills över nästa 3 dst, 3 lm, 1 dst i toppen av 3 dst tills, 3 lm, uppr fr X, sluta med 1 sm i 4:e lm i början.

Varv 6: 1 sm om lmb mellan 2 dst, X 1 dst + 2 lm + 1 dst om lmb mellan 2 dst, 3 lm, 1 dst i nästa dst, 3 lm, 1 dst i toppen av 3 dst tills, 3 lm, 3 dst tills över nästa 3 dst, 3 lm, 3 dst + 2 lm + 1 dst + 2 lm + 3 dst i nästa dst, 3 lm, 3 dst tills över nästa 3 dst, 3 lm, 1 dst i toppen av 3 dst tills, 3 lm, 1 dst i nästa dst, 3 lm, uppr fr X, sluta med 1 sm i 4:e lm i början.

Varv 7: 1 sm om lmb mellan 2 dst, X 1 dst + 2 lm + 1 dst om lmb mellan 2 dst, (3 lm + 1 dst i nästa st) 2 ggr, 3 lm, 1 dst i toppen av 3 dst tills, 3 lm, 3 dst tills över nästa 3 dst, 3 lm, 3 dst tills + 5 lm + 3 dst tills i nästa st, 3 lm, 3 dst tills över

nästa 3 dst, 3 lm, 1 dst i toppen av 3 dst tills, (3 lm + 1 dst i nästa st) 2 ggr, 3 lm, uppr fr X, sluta med 1 sm i 4:e lm i början.

Varv 8: 1 fm om lmb mellan 2 dst, (5 lm + 1 fm om nästa lmb) 5 ggr, 5 lm, 1 fm + 7 lm + 1 fm om de 5 lm i hörnet, fortsätt virka lm-bågar med 5 lm och 1 fm om varje lmb runt hela rutan, virka lika i de 3 andra hörnen som det första, sluta med 1 sm i 1:a fm.

Sammanverknng, varv 8:

Rutorna virkas ihop med varandra enl följ: X 2 lm, 1 sm om motsvarande lmb om 5 lm på föreg ruta, 2 lm, 1 fm om nästa lmb, upprepa från X och virka i hörnen 3 lm, 1 sm om motsvarande lmb i föreg rutas hörn, 3 lm, 1 fm om hörn lmb, sluta med 1 sm i 1:a lm på v.

Virka 16 rutor totalt, gäller både poncho och sjal.

MONTERING SJAL

Virka ihop rutorna 2 på bredden och 8 på längden.

Virka en kant runt sjalen enl följ: 1 fm om lmb X 5 lm, 1 fm i om nästa lmb, upprepa från X runt alla sidor av sjalen.

Virka på nästa v: X 1 fm om nästa lmb, 5 lm, upprepa från X runt alla sidor av sjalen. Ta av garnet och fäst.

MONTERING PONCHO

Virka ihop rutorna 2 på bredden och 4 på längden. Virka 2 likadana delar. Virka ihop enl skiss med 5 lm, 1 fm om nästa lmb lika som varv 8.

Kant rund ponchon: Virka en likadan kant runt ponchon nedtill lika som på sjalen.

Halsringning: Börja på ena axeln och virka 1 fm om lmb X 5 lm, 1 fm om nästa lmb, upprepa från X. Nästa v: Virka X 1 fm om nästa lmb, 5 lm, upprepa från X tills 10 lmb är virkade, hoppa över 8 lmb (= sprund), fortsätt virka från X över nästa 2 rutor, virka ett likadant sprund där, virka lmb till slutet av v. Nästa v: Virka 2 fm i varje lmb v runt. Ta av garnet och fäst.


Design och beskrivning:

SVARTA FÅRET AB

www.svartafaret.se

Styling: Katarina Segerbrand

Foto: Ulla Alderin



TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:

- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torcka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande

Copyright © Svarta Fåret

